

# Anleitung zum Update des Hybase KOM-Servers

## 1 Voraussetzungen

- Vor** einem Hybase KOM-Server Update ist sicherzustellen, dass **auch die aktuellste Hybase Version** bereits erfolgreich installiert ist!
- Das Update erfordert **Zugriff auf einen Server** (Console), und sollte daher von Mitarbeitern der EDV durchgeführt werden.
- Ein **separater Download** für den KOM-Server ist **nicht erforderlich**, da die jeweils zum Zeitpunkt eines Hybase-Release-Updates aktuelle Version zusammen mit dem Hybase-Update eingespielt wird.
- Der KOM-Server **kann nicht automatisiert aktualisiert** werden, da sich die Programmdatei (hykomsrv.exe) im ständigen Zugriff befindet. Der KOM-Server muss daher manuell aktualisiert werden.

## 2 Vorgehensweise

### 2.1 Datensicherung

- Sichern der Datenbank:** Der Hybase KOM-Server führt keine Änderungen innerhalb der Datenbankstruktur durch, eine außerplanmäßige Sicherung der Datenbank ist daher **nicht erforderlich**.
- Sichern der bisherigen Version (nur Hybase KOM-Server):** Das Sichern der Vorversion wird empfohlen, und weiter unterhalb im Verlauf der Aktualisierung beschrieben.

### 2.2 Hybase KOM-Server beenden

Die Schnittstellen sind i.d.R. als Dienste installiert, eine Übersicht der in Ihrem Hause eingerichteten Kommunikationsdienste finden Sie in der Dienste Verwaltung auf dem Hybase Server oder Schnittstellenserver.


Name	B...	Status	Starttyp	Anmelden als
HyBASE KOM Server ADT		Wird au...	Automatisch (Verzögerter Start)	Lokales System
HyBASE KOM Server MIK		Wird au...	Automatisch (Verzögerter Start)	Lokales System
HyBASE KOM Server RKI		Wird au...	Automatisch (Verzögerter Start)	Lokales System

Die Hybase Dienste der verschiedenen Datenquellen beginnen i.d.R. mit HyBASE ... oder Hygiene ... Die in Ihrem Hause eingerichteten Dienste können von der Anzahl oder Aufgabe der hier gezeigten Dienste abweichen.

Beenden Sie hier die Ausführung aller Hybase Dienste.

### 2.3 Hybase KOM-Server aktualisieren

Die aktuelle Version wurde bereits mit dem Hybase-Release-Update eingespielt. (Zu erkennen an der angehängten Version im Dateinamen, etwa „hykomsrv v6181101.exe“). Nachdem die Dienste beendet wurden, kann jetzt die aktuelle Version aktiviert werden. Um den Hybase Update KOM-Server zu aktualisieren wechseln Sie bitte in das Hybase Share auf dem Server. Die Programmdatei „hykomsrv.exe“ ist i.d.R. im Verzeichnis ...\\Hybase\System\Executables zu finden:



Die Aktualisierung erfordert folgende Schritte:

- Umbenennen der bisherigen Version „hykomsrv.exe“ in z.B.: „hykomsrv\_BACKUP.exe“
- Umbenennen der neuen Version „hykomsrv vXXXXXXX.exe“ in „hykomsrv.exe“.
- Sollten hier mehrere Versionen aufgelistet sein, muss die Version mit der höchsten Versionsnummer verwendet werden!
- KOM-Server neu starten
- Wechseln Sie erneut in die Dienstverwaltung, und starten die Ausführung aller Hybase Dienste.

## 3 Unterstützung

Sollten Sie Unterstützung für dieses Update vom Support benötigen, müssen folgende Punkte erfüllt sein:

- gültiger Wartungsvertrag für Hybase
- Remotezugriff auf mind. einen Arbeitsplatz
- Remotezugriff auf die Umgebung der Hybase KOM-Server (Server, etc.)
- Ansprechpartner der lokalen IT

Vorort Service oder besondere Leistungen müssen separat beauftragt werden.